

雲南夢ネットインターネット接続サービス

設定手順書 メール設定編

Android

(POPS)

雲南市・飯南町事務組合

(1) ホーム画面の「設定」をタップします。



(2) 「設定」画面が表示されます。
[アカウント]をタップします。



(3) 「アカウント」画面が表示されます。
[アカウントを追加]をタップします。



(4) 「アカウントの追加」画面が表示されます。

[個人用 (POP3)] をタップします。



(5) 「メールアドレスの追加」画面が表示されます。

「メールアドレスを入力」項目に登録通知に記載の「メールアドレス」を入力し、
[手動設定] をタップします。




- (6) 「このアカウントの種類を選択します」項目が表示されます。
[個人用 (POP3)] をタップします。



The screenshot shows a mobile interface for selecting an account type. At the top left is a red 'M' logo. Below it is the email address 'xxxx@xxxx.jp'. Underneath is the instruction 'このアカウントの種類を選択します'. There are three options listed: '個人用 (POP3)', '個人用 (IMAP)', and 'Exchange'. The '個人用 (POP3)' option is highlighted with a red rectangular box.

- (7) パスワードの入力画面が表示されます。
「パスワード」項目に登録通知に記載の「メールパスワード」を入力し、[次へ] をタップします。



The screenshot shows a mobile interface for entering a password. At the top left is a red 'M' logo. Below it is the email address 'xxxx@xxxx.jp'. There is a text input field with the label 'パスワード' and a masked password '*****'. A red rectangular box highlights the input field. To the right of the field is a small icon of a crossed-out eye.

次へ

(8) 「受信サーバーの設定」画面が表示されます。

右の表を参照して各項目を設定し、[次へ]をタップします。



受信サーバーの設定

ユーザー名
XXXX

パスワード

サーバー
xxxx.jp

ユーザー名	登録通知に記載の「メールアドレス」を入力します。
パスワード	登録通知に記載の「メールパスワード」を入力します。
サーバー	[木次局] bs.kkm.ne.jp [大東局] mail.yoitoko.jp [掛合局] ml-i.i-yume.ne.jp [飯南局] mail.iinan-net.jp

次へ

(9) 「証明書が無効です」と警告画面が表示されます。

[設定を編集]をタップします。



(10) 「サーバーの設定」画面が表示されます。

以下の表を参照して各項目を設定し、[次へ]をタップします。

ユーザー名
XXXX

パスワード
.....

サーバー
xxxx.jp

ポート
995

セキュリティの種類
STARTTLS (証明書をすべて承認)
メールのセキュリティは保証されていません


サーバーからメールを削除
受信トレイから削除したとき

次へ

ポート	「995」を入力します。
セキュリティの種類	「STARTTLS(証明書をすべて承認)」を選択します。
サーバーからメールを削除	「受信トレイから削除したとき」を選択します。

(11) 「受信サーバーの設定」画面が表示されます。

右の表を参照して各項目を設定し、[次へ]をタップします。



ユーザー名	登録通知に記載の「メールアカウント」を入力します。
パスワード	登録通知に記載の「メールパスワード」を入力します。
SMTPサーバー	[木次局] bs.kkm.ne.jp [大東局] mail.yoitoko.jp [掛合局] ml-i.i-yume.ne.jp [飯南局] smtp.iinan-net.jp

次へ

(12) 「メールのセキュリティは保証されていません」と警告画面が表示されます。

[設定を編集]をタップします。



(13) 「送信サーバーの設定」画面が表示されます。

以下の表を参照して各項目を設定し、[次へ]をタップします。



ログインが必要

ユーザー名
XXXX

パスワード
.....

SMTP サーバー
xxxx.jp

ポート
587

セキュリティの種類


STARTTLS (証明書をすべて承認)
メールのセキュリティは保証されていません

次へ

ポート	「587」を入力します。
セキュリティの種類	「STARTTLS(証明書をすべて承認)」を選択します。

(14) 「アカウントのオプション」画面が表示されます。

以下の表を参照して各項目を設定し、[次へ]をタップします。



同期頻度	新着メール確認頻度を選択します。
メールの着信を知らせる	新着メール通知を有効にする場合はチェックします。
このアカウントのメールを同期	チェックします。

(15) 「アカウントの設定が完了しました。」画面が表示されます。

以下の表を参照して各項目を設定し、[次へ]をタップして設定完了です。

M

アカウントの設定が完了しました。

アカウント名 (省略可)
xxxx@xxxx.jp

名前
xxxx

送信メールに表示されます

次へ

アカウント名	登録通知に記載の「メールアドレス」を入力します。
名前	メール送信時に送信者として相手に通知される名前を入力します。