

雲南夢ネットインターネット接続サービス


設定手順書 メール設定編

Windows Live Mail 2012


(IMAPS)

雲南市・飯南町事務組合

(1) Windows Live Mail を起動します。



(2) 画面上部の[アカウント]タブより[電子メール]をクリックします。



- (3) 「自分の電子メールアカウントを追加する」画面が表示されます。
各項目を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

Windows Live メール

自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。
Windows Live にサインイン

電子メール アドレス:
xxxx@xxxx.jp
新しく Windows Live メール アドレスを作成する方はこちら

パスワード:
.....
 パスワードを保存する(B)

表示名:
xxxx


手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば
Hotmail
Gmail
などが利用可能です。

キャンセル 次へ

電子メールアドレス	登録通知に記載の「メールアドレス」を入力します。
パスワード	登録通知に記載の「メールパスワード」を入力します。
パスワードを保存する	チェックします。
表示名	任意の名前を入力します。(※設定した名前が送信先に表示されます)
手動でサーバー設定を構成する	チェックします。

(4) 「サーバー設定を構成」画面で設定情報を入力し、[次へ]をクリックします。




●受信サーバー情報

サーバーの種類	「IMAP」を選択します。
サーバーのアドレス	[木次局] imap.kkm.ne.jp [大東局] imap.yoitoko.jp [掛合局] imap.i-yume.ne.jp [飯南局] imap.iinan-net.jp
ポート	「993」に変更します。
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックします。
ログオンユーザー名	登録通知に記載の「メールアカウント」を入力します。


●送信サーバー情報

サーバーのアドレス	[木次局] bs.kkm.ne.jp [大東局] mail.yoitoko.jp [掛合局] ml-i.i-yume.ne.jp [飯南局] smtp.iinan-net.jp
ポート	「587」に変更します。
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックします。
認証が必要	チェックします。

(5) [完了]ボタンをクリックします。



(6) 画面上部の[アカウント]タブより[プロパティ]をクリックします。



(7) 同じメールを2ヶ所で受信されたい等の特別な理由がない限り、[サーバーにメッセージのコピーを置く]のチェックを外します。

[詳細設定]をクリックし、[サーバーにメッセージのコピーを置く]をクリックします。

チェックを外したら、[OK]をクリックして設定完了です。

Siriuscloud (mailbox) プロパティ

全般 サーバー セキュリティ 詳細設定

サーバーのポート番号

送信メール (SMTP)(O): 587 既定値を使用(U)

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(O)

受信メール (POP3)(I): 993

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)

サーバーのタイムアウト(I)

短い 長い 1分

送信

次のサイズよりメッセージが大き場合は分割する(B) 60 KB

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 5 日後

[ごみ箱] を空にしたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル 適用(A)