

雲南夢ネットインターネット接続サービス

設定手順書 メール設定編

Outlook2013

(IMAPS)


雲南市・飯南町事務組合

(1) [Outlook2013]を起動すると次の画面が表示されます。

[次へ]をクリックします。



(2) 電子メールアカウントの追加画面で、[はい]にチェックを入れ、[次へ]をクリックします。



(3) 表示された画面にて、[自分で電子メールやその他のサービスを使う為の設定をする(手動設定)]を選択し、[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(Y):
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com


パスワード(P):

パスワードの確認入力(T):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

(4) 表示された画面にて、[POP または IMAP]を選択し、[次へ]をクリックします。




(5) アカウント情報を設定し、[詳細設定]をクリックします。

名前	任意の名前を入力します。(※設定した名前が送信先に表示されます)
電子メールアドレス	登録通知に記載の「メールアドレス」を入力します。
アカウントの種類	「IMAP」を選択します。
受信メールサーバー	[木次局] imap.kkm.ne.jp [大東局] imap.yoitoko.jp [掛合局] imap.i-yume.ne.jp [飯南局] imap.iinan-net.jp
送信メールサーバー	[木次局] bs.kkm.ne.jp [大東局] mail.yoitoko.jp [掛合局] ml-i.i-yume.ne.jp [飯南局] smtp.iinan-net.jp
アカウント名	登録通知に記載の「メールアカウント」を入力します。
パスワード	登録通知に記載の「メールパスワード」を入力します。
パスワードを保存する	チェックを入れます。

(6) 「インターネット電子メール設定」画面が表示されます。


「送信サーバー」タブを選択し、下記の表を参照にして、各項目を設定します。



送信サーバー (SMTP) は認証が必要	チェックします。
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	オンにします。

(7) 「詳細設定」タブをクリックし、下記の表を参照にして、各項目を設定します。

[OK]をクリックしてプロパティ画面を閉じます。



受信サーバー (IMAP)	「993」に変更します。
使用する暗号化接続の種類	「SSL」を選択します。
送信サーバー (SMTP)	「587」に変更します
使用する暗号化接続の種類	「TLS」を選択します。

(8) 「アカウントの追加」画面にて[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): xxxxx
電子メール アドレス(E): xxxxx@xxxx.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): IMAP
受信メール サーバー(I): xxxxx.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): xxxxx.jp

メール サーバーへのログオン情報
アカウント名(U): xxxxx
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

オフラインにしておくメール: すべて

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

(9) テストアカウント設定画面が表示され、テストメールが送信されます。
テストが完了したら、[閉じる]をクリックします。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S) 閉じる(C)

タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

(10) [完了]ボタンをクリックしてメールアカウントの登録は完了です。

