

雲南夢ネットインターネット接続サービス

設定確認手順書 メール設定編

Outlook2013

(IMAPS)

雲南市・飯南町事務組合

(1) 「ファイル」タブをクリックします。




(2) 『アカウント情報』画面が表示されます。

「アカウント設定」から[アカウント設定]をクリックします。



(3) 「アカウント設定」画面が表示されます。

設定を確認するアカウントを選択し、[変更]をクリックします。



(4) 以下を参照して設定を確認し、[詳細設定]をクリックします。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
 名前(Y): xxxxx
 電子メール アドレス(E): xxxxx@xxxx.jp

サーバー情報
 アカウントの種類(A): IMAP
 受信メール サーバー(I): xxxxx.jp
 送信メール サーバー (SMTP)(O): xxxxx.jp

メール サーバーへのログオン情報
 アカウント名(U): xxxxx
 パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
 アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
 アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

オフラインにしておくメール: すべて

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

名前	お客様のお名前(任意設定)
電子メールアドレス	登録通知に記載の「メールアドレス」
アカウントの種類	「IMAP」を選択
受信メールサーバー	〔木次局〕 imap.kkm.ne.jp 〔大東局〕 imap.yoitoko.jp 〔掛合局〕 imap.i-yume.ne.jp 〔飯南局〕 imap.iinan-net.jp
送信メールサーバー	〔木次局〕 bs.kkm.ne.jp 〔大東局〕 mail.yoitoko.jp 〔掛合局〕 ml-i.i-yume.ne.jp 〔飯南局〕 smtp.iinan-net.jp
アカウント名	登録通知に記載の「メールアカウント」
パスワード	登録通知に記載の「メールパスワード」
パスワードを保存する	チェックを入れる

(5) 「インターネット電子メール設定」画面が表示されます。

「送信サーバー」タブを選択し、下記の表を参照にして、各項目を設定します。

インターネット電子メール設定

全般 **送信サーバー** 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)


セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

OK キャンセル

送信サーバー (SMTP) は認証が必要	チェックを入れる
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	オンにする

(6) 「詳細設定」タブをクリックし、下記の表を参照にして、各項目を設定します。

[OK]をクリックしてプロパティ画面を閉じます。



受信サーバー (IMAP)	「993」に変更
使用する暗号化接続の種類	「SSL」を選択
送信サーバー (SMTP)	「587」に変更
使用する暗号化接続の種類	「TLS」を選択

(7) 「アカウントの追加」画面にて[次へ]をクリックします。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): xxxxx
電子メール アドレス(E): xxxxx@xxxx.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): IMAP
受信メール サーバー(I): xxxxx.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): xxxxx.jp

メールサーバーへのログオン情報
アカウント名(U): xxxxx
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

オフラインにしておくメール: すべて

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

(8) テストアカウント設定画面が表示され、テストメールが送信されます。
テストが完了したら、[閉じる]をクリックします。

テスト アカウント設定


すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)
閉じる(C)

タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (IMAP) へのログオン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

(9) [完了]ボタンをクリックします。



(10) 「アカウント設定」画面に戻ります。

[閉じる]ボタンをクリックして設定は終了です。

