雲南夢ネットインターネット接続サービス

設定手順書 メール設定編

Mac Mail (IMAPS)

雲南市。飯南町事務組合

(1)デスクトップ画面最下部より、Dockの[メール]を起動します。



(2) 画面左上にある[メール] タブより[環境設定]をクリックします。



(3)アカウント画面で[アカウント]を選択し、画面左下にある[+]をクリックしてメニューを表示します。 「メールアカウントのプロバイダを選択」画面が表示されます。

[その他のメールアカウントを追加]を選択し、[続ける]をクリックします。

アカウント	
一般 アカウント XBX - ル フォントとカラー マーの 大クローク マーの 2000 1000	
メールアカウントのプロバイダを選択	
 iCloud 	
○ E Schange	
○ Google [.]	
○ YAHOO!	
_{Рл} О Аоі.	
● その他のメールアカウント…	
? キャンセル 続ける	
	?

(4)「メールアカウント追加」が表示されます。

下記の表を参照にして各項目を入力し、[サインイン]をクリックします。

アカウント	
● ●<	
@ メールアカウントを追加	
最初に、次の情報を入力してください:	
名前: xxxx	
メールアドレス: xxxx@xxxx.jp	
パスワード: •••••	
アカ キャンセル 戻る サインイン	
+ -	
	?

氏名	任意の名前を入力します。(送信先に設定した名前が表示されます)
メールアドレス	登録通知に記載の「メールアドレス」を入力します。
パスワード	登録通知に記載の「メールパスワード」を入力します。

(5)下記の表を参照にして各項目を入力し、[サインイン]をクリックします。

000	アカウント	
■ ②	ント 迷惑メール フォントとカラー 哀示 作成 署名 ルール	
	メールアドレス: xxxx@xxxx.jp	
	ユーザ名: xxxx	
	パスワード: •••••	
	アカウントの種類: IMAP 🗘	
	受信用メールサーバ: xxxx.jp	
	送信用メールサーバ: xxxx.jp	
アカワ	アカウント名またはパスワードを確認できません。	
	キャンセル 戻る サインイン	
-		
+ -		
		2
		•

メールアドレス	登録通知に記載の「メールアドレス」を入力します。	
パスワード	登録通知に記載の「メールパスワード」を入力します。	
アカウントの種類	「IMAP」を選択します。	
受信用メールサーバ	〔木次局〕 imap.kkm.ne.jp	
	〔大東局〕 imap.yoitoko.jp	
	〔掛合局〕 imap.i-yume.ne.jp	
	〔飯南局〕 imap.iinan-net.jp	
送信用メールサーバ	〔木次局〕 bs.kkm.ne.jp	
	〔大東局〕 mail.yoitoko.jp	
	〔掛合局〕ml-i.i-yume.ne.jp	
	〔飯南局〕 smtp.iinan-net.jp	

(6)[サーバ設定]をクリックします。

以下の表を参照して各項目を入力します。

入力内容を確認後、[保存]をクリックしたら設定完了です。

アカウ	シト情報	メールポックスの特性	サーバ設定
受信用メール	サーバ (IM	AP)	
ユーザ名:	XXXX		
バスワード:	•••••		
ホスト名:	xxxx.jp		
(□ 接続設)	定を自動的に管理	
ポート:	993		✓ TLS/SSLを使用
認証:	パスワー	۲	
	[MAPの]	羊細設定	
送信用メール	サーバ (SN	ITP)	
アカウント:	xxxx.jp		٥
7_#2.			
그- 기급.	XXXX		
バスワード:	•••••		
ホスト名:	xxxx.jp		
	□ 接続設計	定を自動的に管理	
ポート:	587		✓ TLS/SSLを使用
認証:	パスワー	4	2
認証:	パスワー	8	◆ 保存

●受信用メールサーバ(IMAP)

接続設定を自動的に管理	チェックを外します。
ポート	「993」に変更します。
TLS/SSL を使用	チェックします。

●送信用メールサーバ(SMTP)

接続設定を自動的に管理	チェックを外します。
ポート	「587」に変更します。
TLS/SSL を使用	チェックします。