雲南夢ネットインターネット接続サービス

設定手順書 メール設定編

Thunderbird (POPS)

雲南市。飯南町事務組合

(1) 画面左下の[スタートメニュー]から[Mozilla Thunderbird]を起動します。



(2) [Mozilla Thunderbird]を起動すると次の画面が表示されます。

[メールアカウントを設定する]をクリックします。

Thunderbird のご利用ありがとうございます	×
新しいメールアドレスを使いたい方	
いくつかのブロバイダとの提携により、Thunderbird が報 アドレスを検索するため、ご氏名または好きな言葉を上 み)。	
🛛 🕄 gandi.net	
検索語句は、利用可能なメールアドレスを見つける目的 メールブロバイダ sandinet (<u>ブライバシーポリシー</u> , サー	で Mozilla (<u>ブライバシーポリシー</u>) とサードパーティの <u>ビス利用規約</u>) に送信されます。
メールアカウントを設定する	このウィンドウを閉じて後で設定する

(3)表示された画面にて、設定情報を入力し[続ける]ボタンをクリックします。

あなたのお名前(<u>N</u>):	XXXX	受信者に表示される名前です。
メールアドレス(<u>L</u>):	xxxx@xxxx.jp	
パスワード(<u>P</u>):		
	☑ パスワードを記憶する(M)	

●設定情報

あなたのお名前	任意の名前を入力します。(※設定した名前が送信先に表示されます)
メールアドレス	登録通知に記載の「メールアドレス」を入力します。
パスワード	登録通知に記載の「メールパスワード」を入力します。

(4)自動的にサーバ設定情報等が表示されます。

[POP3(メールをコンピュータに保存)]を選択後、左下の[手動設定]ボタンを クリックします。

5なたのお名前(N):	XXXX		受信者に表示される名前です。
メールアドレス(<u>L</u>):	xxxx@xxxx.jp		
パスワード(<u>P</u>):	•••••		
	☑ パスワードを記	?憶する(<u>M</u>)	
	김정한 공공은 가지 이번 김정한 공세		パンキロに。
■ IMAD (UE- 5	7+1.47)	23 (メールをコンピュー	-p:-R2
⊚ IMAP (リモート	フォルダ) (® POF	23 (メールをコンピュー	-夕に保存)
◎ IMAP (リモート 受信サーバ: POP3	フォルダ) (@ POF , xxxx.jp	23 (メールをコンピュー STARTTLS	-夕に保存)
○ IMAP (リモート 受信サーバ: POP3 送信サーバ: SMTF ユーザ名:	フォルダ) (● POF , xxxx.jp , xxxx.jp	3 (メールをコンピュー STARTTLS STARTTLS	-夕に保存)
○ IMAP (リモート 受信サーバ: POP3 送信サーバ: SMTF ユーザ名:	フォルダ) (@ POF , xxxx.jp } xxxx.jp	23 (メールをコンピュー STARTTLS STARTTLS	-夕に保存)

(5)表示された画面にて、設定情報が入力されていることを確認し、[詳細設定]ボタンをクリックします。

あなたのお名前(N):	XXXX			受信	者に	表示される名前で	đ	
メールアドレス(<u>E</u>):	xxxx@xxxx.jp		既存のメールアドレスです					
パスワード(<u>P</u>):	•••••			7				
'カウント設定が、-		ードを記憶する(<u>M</u>) -バー名で検索したことに。	とり見つけ	かりまし	た。 ∝=	001		and the first street
]	サーバーの小スト名		- M	重巧	55L		
	P3 🔻	xxxx.jp		995		SSL/TLS	•	通常のパスワート認証
						Concernance of the second second		C
送信サーバー: SM	ГР	xxxx.jp	•	587	•	SSL/TLS	•	通常のパスワード認証

●受信サーバ

受信サーバー	「POP3」を選択します。
サーバーのホスト名	〔木次局〕bs.kkm.ne.jp
	〔大東局〕 mail.yoitoko.jp
	〔掛合局〕ml-i.i-yume.ne.jp
	〔飯南局〕pop3.iinan-net.jp
ポート番号	「995」に変更します。
SSL	「SSL/TLS」を選択します。
認証方式	「通常のパスワード認証」を選択します。
ユーザー名	登録通知に記載の「メールアカウント」を入力します。

●送信サーバ

送信サーバー	「SMTP」を選択します。
サーバーのホスト名	〔木次局〕bs.kkm.ne.jp
	〔大東局〕 mail.yoitoko.jp
	〔掛合局〕 ml-i.i-yume.ne.jp
	〔飯南局〕 smtp.iinan-net.jp
ポート番号	「587」に変更します。
SSL	「SSL/TLS」を選択します。
認証方式	「通常のパスワード認証」を選択します。
ユーザー名	登録通知に記載の「メールアカウント」を入力します。

(6)「送信(SMTP)サーバの設定」が表示されます。

「送信(SMTP)サーバ」より「編集」ボタンをクリックします。

<pre>4 xxxx@xxxx.jp ++ use</pre>	送信 (SMTP) サーバの設定	
サーハ設定 送信控えと特別なフォルダ 編集とアドレス入力	複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバ サーバを使用する] を選択すると、このリストの既定のサーバを使用	でをこのリストから選択できます。[既定の します。
迷惑メール	xxxx.jp	追加(D)
ディスク領域 ^{目 +1} 確認		編集(트)
ロキュリティ		间除(M)
■ ローカルフォルダ		
迷惑メール		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	サーバ名: xxxx.jp ポート: 587 ユーザ名: xxxx 認証方式: 通常のパスワード認証 接続の保護: SSL/TLS	
アカウント操作(<u>A</u>)・		ОК キャンセル

(7)「送信(SMTP)サーバ」画面で、各項目が正しく設定されているか確認します。 問題がなければ、[OK]ボタンで画面を閉じます。

設定 説明(<u>D</u>):	
サーバ名(<u>s</u>):	xxxx.jp
ポート番号(<u>P</u>):	587 👷 既定值: 587
セキュリティと言	20E
接続の保護(<u>N</u>):	SSL/TLS 🔹
認証方式(<u>I</u>):	平文のパスワード認証(安全でない) 🔹
ユーザ名(<u>M</u>):	xxxx

サーバ名	〔木次局〕bs.kkm.ne.jp
	〔大東局〕 mail.yoitoko.jp
	〔掛合局〕ml-i.i-yume.ne.jp
	〔飯南局〕 smtp.iinan-net.jp
ポート番号	「587」を選択します。
接続の保護	「SSL/TLS」を選択します。
認証方式	「平分のパスワード認証(安全でない)」を選択します。
ユーザー名	登録通知に記載の「メールアカウント」を入力します。

(8)アカウント設定画面に戻ります。

画面右下の[OK]ボタンを押し、設定は完了となります。

U = //設定 送信控えと特別なフォルダ 福集とアドレス入力 述感メール ディスク領域 開封確認 セキュリティ ローカルフォルダ 迷惑メール	使用する送信 (SMTP) サーバをこのリストから選択できます。[既定の リストの既定のサーバを使用します。
迷惑メール XXXX.jp ディスク領域 開封確認 セキュリティ レーカルフォルダ 迷惑メール メール	<u> 追加(D)…</u> 編集(E)… 削除(<u>M</u>) 既定値に設定(T)
ディスク領域 開封確認 セキュリティ コーカルフォルダ 迷惑メール	編集(E) 削除(M)
開封確応 セキュリティ ▲ローカルフォルダ 迷惑メール	 削除(<u>M</u>) 限定値に設定(T)
▲ ローカルフォルダ 迷惑メール	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
迷惑メール	既定値に設定(工)
	(MARCHE) (CBRAC(E))
ディスク領域	2
送信 (SMTP) サーバ 説明: サーバタ・マママ in	
ジーバム: XXXX.jp ポート: 587	
ユーザ名: xxxx	
認証方式:通常のパスワード認識	Ē
接続の保護: SSL/TLS	
アカウント操作(A)・	