## 雲南夢ネットインターネット接続サービス

設定確認手順書 メール設定編

Thunderbird (POPS)

雲南市。飯南町事務組合

(1)変更・確認したいアカウントを選択して「このアカウントの設定を表示する」をクリックします。

🙀 xxxx@xxxx.jp	
👽 受信 🗸 🖋 作成 🖌 📿 ヲ	チャット 冬アドレス帳 〇タクマ アウイックフィルター 都
<ul> <li>&gt; ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</li></ul>	Thunderbird Mail - xxxx@xxxx.jp
	メール
<ul> <li>■ ローカルフォルダー</li> <li>              ごみ箱</li></ul>	<ul> <li>         メッセージを読む         </li> <li>         メッセージを書く         </li> </ul>
	アカウント
	🤹 このアカウントの設定を表示する
	アカウントのセットアップ: メール ゆチャット ゆニュースグループ NUT フィード
	新しいカレンダーを作成する

(2) 「アカウント設定」画面が表示されます。

以下を参照して設定を確認し、「サーバー設定」をクリックします。

> 🖾 0000@0000.jp	アカウント設定 - < xxxx@xxxx.jp >		
✓ XXXX@XXXX.JP サーバー設定 送信控えと特別なフォルダー	アカウント名( <u>N</u> ): xxxx@:	xxxx.jp	
編集とアドレス入力 迷惑メール ディスク領域	既定の差出人情報 このアカウントで使用する既定の差出人情報を設定してください。これはメッセージの差出人 誰であるかを表すために使用されます。		
開封確認	名前(Y):	XXXX	
セキュリティ	メールアドレス( <u>E</u> ):	xxxx@xxxx.jp	
迷惑メール	返信先 (Reply-to)( <u>S</u> ):	受信者からの返信を受け取るアドレス	
ディスク領域	組織 (Organization)( <u>O</u> ):		
	署名編集( <u>X</u> ):	HTML 形式で記述する (例: <b>太字</b> 、改行は )	
アカウント操作( <u>A</u> ) 、		、する (テキストまたは HTML、画像ファイル)(I): 参照( <u>C</u> ).	

名前	お客様のお名前(任意設定)
メールアドレス	登録通知に記載の「メールアドレス」

(3) 以下を参照して設定を確認し、「送信(SMTP)サーバー」をクリックします。



サーバー名	〔木次局〕bs.kkm.ne.jp
	〔大東局〕 mail.yoitoko.jp
	〔掛合局〕ml-i.i-yume.ne.jp
	〔飯南局〕 pop3.iinan-net.jp
ユーザー名	登録通知に記載の「メールアカウント」を入力
ポート	「995」に変更
接続の保護	「SSL/TLS」を選択
認証方式	「通常のパスワード認証」を選択します。

(4) 「送信(SMTP)サーバーの設定」画面より、該当のサーバー名をクリックし、

[編集]ボタンをクリックします。

>⊠0000@0000.jp	送信 (SMTP) サーバーの設定	
<ul> <li>XXXX@XXXX.jp</li> <li>サーバー設定</li> <li>送信控えと特別なフォルダー</li> </ul>	複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバーをこのリストから選择できます。[既定のサーバーを使用する] を選択すると、このリストの既定のサーバーを使用します。	
確果こと トレススカ 米或メール	0000.jp	追加( <u>D</u> )
ディスク領域 開封確認	xxxx.jp	編集( <u>E</u> )
セキュリティ		BIR (M)
v 🖳 ローカルフォルダー		
迷惑メール	۲ ( m	既定値に設定(工
ディスク領域		
ふ 送信 (SMIP) サーハー		
	新明: 3/0 サーバー名: xxxx in	
	ポート: 587	
	ユーザー名: xxxx.jp	
	認証方式:通常のパスワード認証	
1	」 接続の保護: STARTTLS	
アカウント操作(A)		

(5) 以下を参照して設定を確認し、[OK]をクリックします。

設ルE 説明( <u>D</u> ):	
サーバー名( <u>s</u> ):	xxxx.jp
ポート番号(P):	587 🔄 既定値: 587
セキュリティと認	
セキュリティと認 接続の保護( <u>N</u> ):	誕 STARTTLS +
セキュリティと記 接続の保護( <u>N</u> ): 認証方式( <u>I</u> ):	STARTTLS ▼ 通常のパスワード認証 ▼

サーバー名	〔木次局〕 bs.kkm.ne.jp
	〔大東局〕 mail.yoitoko.jp
	〔掛合局〕ml-i.i-yume.ne.jp
	〔飯南局〕 smtp.iinan-net.jp
ポート番号	「587」に変更
接続の保護	「STARTTLS」を選択
認証方式	「通常のパスワード認証」を選択
ユーザー名	登録通知に記載の「メールアカウント」を入力

(6) [OK]ボタンをクリックして設定は完了です。

>⊠0000@0000.jp	送信 (SMTP) サーバーの設定		
✓ XXXXQXXXX.jp サーバー設定 送信控えと特別なフォルダー	複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバーをこのリストから選択できます。[既定のサーバーを使用する] を選択すると、このリストの既定のサーバーを使用します。		
編集とアトレス入力 迷惑メール	0000.jp	追加( <u>D</u> )	
ディスク領域 開封確認	xxxx.jp	編集(E)	
セキュリティ • <b>ユ ローカルフォルダ</b> ー		削除( <u>M</u> )	
 迷惑メール ディスク領域	• [	・ 既定値に設定(工	
潘 送信 (SMTP) サーバー	選択したサーバーの詳細:		
	説明: <なし> サーバー名: xxxx.jp ポート: 587 ユーザー名: xxxx.jp		
	認証方式:通常のパスワード認証 接続の保護: STARTTLS		
アカウント操作(A) ・			
		OK キャンセ	